

Update-Anleitung mit MS Windows Software

für CC 9060/CC 9060 Plus, CC 9056, AD 9060, CV 9040/CV 9040 Plus, CC 9060 Smart/BURY Smart

Sie benötigen für das Update:

- Notebook mit integriertem Bluetooth Modul oder Bluetooth USB Stick
- Windows XP Service Pack 2 oder höher, Windows Vista oder 7 mit Administrator-Rechten
- BURY Update Manager (von unserer Homepage oder Ihrer DVD)
- Aktuellste Softwareversion für die CC 9060 (z. B. V214 von unserer Homepage)

Das Update geschieht auf eigene Gefahr! Es wird keine Haftung für eventuelle Schäden während des Updates am Gerät übernommen.

Während des Updates darf die Stromversorgung der Anlage in keinem Fall unterbrochen werden!

Schritt 1

Vorbereitung des Updates an der CC 9060:

Bitte führen Sie folgende Schritte an der CC 9060 durch, um die Anlage für das Update vorzubereiten:






Nun wartet die CC 9060 auf die Verbindung vom PC per Bluetooth, um das Update zu empfangen.

Schritt 2


Bluetooth Verbindung zur Anlage herstellen:

Bitte führen Sie nun folgende Schritte am PC durch, um das Update per Bluetooth an die Freisprecheinrichtung zu übertragen (hier im Beispiel Windows XP):

Öffnen Sie die Systemsteuerung von Windows und wählen Sie „Bluetooth Geräte“ aus:



Im folgenden Fenster wählen Sie „Hinzufügen“ aus:




Im nächsten Schritt setzen Sie bitte das Häkchen wie abgebildet und klicken danach auf „Weiter“




Die Suche nach Bluetooth-Geräten beginnt:



Die CC 9060 sollte mit einem Modemsymbol gefunden und angezeigt werden. Klicken Sie die CC 9060 einmal an, um diese zu markieren und wählen im unteren Bereich erneut „Weiter“ aus.



Im folgenden Schritt wählen Sie „Eigenen Hauptschlüssel auswählen“ und geben den Schlüssel 1234 ein. Danach klicken Sie wieder auf „Weiter“ .



Im nächsten Fenster wird der ausgehende COM-Anschluss für die Verbindung angezeigt. Dieser muss später im Update Manager ausgewählt werden. Klicken Sie danach auf „Fertig stellen“



Schritt 3

Update mit dem BURY Update Manager an die Anlage senden:

Bitte starten Sie den BURY Update Manager und folgen den Schritten (rote Kreise):





Für den nachfolgenden Schritt benötigen Sie einen Bluetooth-Stick an bzw. ein Bluetooth-Modul in Ihrem Rechner und eine Bluetooth-Verwaltungssoftware. Mehr Informationen zu diesem Thema erhalten Sie in den beiliegenden Dokumenten.

Kurzinformation:

Installieren Sie die Bluetooth® Verwaltungssoftware.

Bitte setzen Sie den Bluetooth® Stick ein bzw. starten Sie das Bluetooth® Modul an Ihrem Rechner. Aktivieren Sie nun den Updatemodus in der Freisprecheinrichtung.

Starten Sie anschließend die Bluetooth® Verwaltungssoftware und suchen Sie nach der Freisprecheinrichtung. Um eine Bluetooth® Verbindung aufzubauen, geben Sie bitte die PIN-Nummer 1234 ein, falls Sie diese nicht geändert haben.

Klicken Sie auf <Weiter> um fortzufahren.

www.bury.com

Browse

Download

Zurück

Weiter


Setup

Info

Abbruch



Zuvor heruntergeladenes Update V214 auswählen.





Wählen Sie bitte den COM-Port aus, an dem der Bluetooth-Stick angeschlossen ist.
Prüfen Sie ggfs. die COM-Ports mit dem beiliegenden Zusatzprogramm COM-Search.

1. Start.

- 2. Verbinden.
- 3. Geräteerkennung.
- 4. Entpacken.
- 5. Übertragung.
- 6. Trennung.
- 7. Ende des Updates.

Klicken Sie auf <Weiter> um fortzufahren.



Eine Verbindung mit der Freisprecheinrichtung wird aufgebaut.
Dies kann einige Sekunden dauern.

1. Start.
- 2. Verbinden.**
3. Geräteerkennung.
4. Entpacken.
5. Übertragung.
6. Trennung.
7. Ende des Updates.

www.bury.com

Browse

Download

Zurück

Weiter

Setup

Info

Abbruch



1. Start.

2. Verbinden.

3. Geräteerkennung.

4. Entpacken.

5. Übertragung.

6. Trennung.

7. Ende des Updates.

Informationen über die Freisprecheinrichtung

Product: CC9060

Device Name: CC9060

Software Version: 0174

Device Variant:

Hardware: BL7031

Device Name: CC9060 Display

Software Version: 169

Device Variant:

Hardware: BL7061

www.bury.com

Browse

Download

Zurück

Weiter

Setup

Info

Abbruch



Die Updatedateien werden entpackt. Dies kann einige Minuten dauern.
Bitte warten.

1. Start.
2. Verbinden.
3. Geräteerkennung.
- 4. Entpacken.**
5. Übertragung.
6. Trennung.
7. Ende des Updates.

www.bury.com

Browse

Download

Zurück

Weiter

Setup

Info

Abbruch



Die Updatedateien werden übertragen.
Dies kann einige Minuten dauern.
Bitte warten.

1. Start.
2. Verbinden.
3. Geräteerkennung.
4. Entpacken.
- 5. Übertragung.**
6. Trennung.
7. Ende des Updates.

www.bury.com

Browse

Download


Zurück

Weiter

Setup

Info

Abbruch



An der CC 9060 sollte nun folgendes zu sehen sein:



Nach dem Übertragen der Daten sollte im Display der Anlage „Erfolgreich" zu sehen sein (linkes Foto).



Danach startet die Anlage neu und das Update des Displays selbst wird durchgeführt (rechtes Foto).



Danach ist das Update komplett!